BIOMETRIA DIGITAL

SigoPlugin®

TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DE DRIVES/PLUGIN



ÍNDICE

.4 .4 .5
.4 .5
.5
.6
.7
.8
.9
10
10
11
12
14



INTRODUÇÃO

Esse tutorial contém orientações necessárias para a instalação do **Drive SDK** e do **SigoPlugin®**, os quais são requisitos necessários de instalação para o uso do recurso de **Biometria Digital** no Software Sigo[®].

Quanto aos leitores biométricos testados e homologados no Software Sigo[®], a Wise System está indicando os modelos abaixo, os quais estão disponíveis para aquisição no mercado brasileiro.

Futronic FS88; Digital Persona U 4500;

Por tanto, neste tutorial também seguem as orientações necessárias para a instalação do Drive Futronic FS88 e do Drive Digital Persona U 4500.

INSTALAÇÃO

1. Abra o SigoPlugin[®]

Logo após abrir o SigoPlugin[®], irá aparecer para selecionar o idioma que o software utilizará.

ی	Preparando para ins	s talar ® está preparando o InstallShield
Selec	Selecione o idioma a ser utilizado instalação: Português (Brasil) OK	alação X o durante a Cancelar
		Cancelar

Clique em avançar para prosseguir a Instalação do DRIVE SDK.



2. Leia o Contrato de Licença de Uso

Marcar a opção, Eu aceito os temos do Contrato, em seguida clique em avançar

Por favor, leia as seguintes informações importantes antes de continuar.	ľ
Por favor, leia o seguinte Contrato de Licença de Uso. Você deve aceitar os termos Contrato antes de prosseguir com a instalação.	do
ACORDO GERAL DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE	^
VEJA TAMBÉM O ACORDO ESPECÍFICO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	-
O presente Acordo de Licença de Uso de Software é celebrado entre você, pessoa física ou jurídica, doravante denominada LICENCIADA e Griaule Biometrics, doravante denominada GRIAULE. Para os propósitos deste Acordo, todos os produtos relacionados ao software (o que inclui mídia, material impresso e qualquer documentação eletrônica) serão também denominados como SOFTWARE. Leia atentamente este Acordo.	~
● Eu aceito os termos do Contrato	
Currão posito os tomas do Contesta	

Marcar novamente a opção, "Eu aceito os temos do Contrato", em seguida clique em avançar.

Por favor, leia as seguintes informações import	antes antes de contir	nuar.	2
Por favor, leia o seguinte Contrato de Licença Contrato antes de prosseguir com a instalação	de Uso. Você deve a	aceitar os ten	mos do
SPECIFIC SOFTWARE LICENSE AGREEME (TRIAL LICENSE) ACORDO ESPECIFICO DE LICENCA DE USO SDK 2009 (LICENCA DE AVALIACAO)	NT - FINGERPRINT O DE SOFTWARE -	SDK 2009 FINGERPRIM	лт î
 Veja tambem o acordo GERAL de licenca d O presente Acordo Especifico de Licenca de voce, pessoa fisica ou juridica, doravante den Biometrics, doravante denominada GRIAULE. 	le uso de software – Uso de Software e' c nominada LICENCIAE . Para os propositos c	elebrado ent)A, e Griaule leste Acordo	re v
Eu aceito os termos do Contrato			

Clique em avançar para prosseguir com a instalação, após a confirmação dos termos de uso.

Por favor, leia as seguintes informações importantes antes de continuar.	Ľ
Quando você estiver pronto para continuar, clique Avançar.	
Fingerprint SDK 2009 Copyright (c) 2009 Griaule Biometrics. www.griaulebiometrics.com - todos os direitos reservados	^
Melhorias e novas funcionalidades desta versão:	1
* Geral: - corrigidos alguns erros menores do Fingerprint SDK 2007; - melhorada a robustez da biblioteca; - alterado a splash screen ao inicializar a biblioteca usando licença de avaliação; - simplificado o processo de gerenciamento de licença; - removido a edição VERIFICATION; - adcionado "Griaule Tools";	
Um pequeno programa que roda como um icone no system tray.	~

3. Escolha a pasta de destino da instalação.

Escolher o local onde vai ser criado o arquivo, recomendado deixar o padrão que já vem selecionado.

O Programa de Instalação irá instalar Fir	ngerprint SDK 2009 na seguinte pasta.
Para continuar, clique Avancar, Se você deseia e	escolher outra pasta, clique Procurar,
C:\Program Files (x86)\Griaule\Fingerprint SDK 2	2009 Procurar

Clique em avançar para prosseguir e criar um atalho na sua área de trabalho. Recomendamos deixar o padrão que já vem escrito conforme está no print abaixo.

O Programa de Instalação irá criar os atalhos do p	rograma na seguinte pasta
	t D
Clique Avançar para continuar. Se voce quiser escoiner out	ra pasta, clique Procurar.
Pingerprint SDK 2005	Procurar

4. Pronto para Instalar o DRIVE SDK

Clique em **Instalar** para começar a instalação do DRIVE SDK. Aguarde alguns instantes para finalizar a instalação.

O Programa de Instalação está pro	nto para começar a instala	ação <mark>de Fingerprint</mark>	2
SDK 2005 no seu computador.			
Clique Instalar para iniciar a instala configuração.	ção, ou clique Voltar para	revisar ou alterar al	guma
Local de destino; C:\Program Files (x86)\Griaule	\Fingerprint SDK 2009		<u>^</u>
Pasta do Menu Iniciar: Fingerprint SDK 2009			

Clique em não para não baixar o DRIVER FINGERCAP.

Para utilizar os leitores de impressão digital Microsoft, Bio-I, M2SYS, AuthenTec, UPEK ou Zvetco Verifi, o FingerCap USB Driver deve ser instalado. E para Digital Persona ou Futronic.	
pode ser utilizado o Fingercap ou o driver do fabricante. Deseja fazê-lo agora?	
Sim Não	

5. Sobre o Java Runtime

Caso apareça está mensagem clique em ok para prosseguir



6. Não Reinicie o seu computador agora

Selecione a opção, Não, eu vou reiniciar o computador depois, em seguida clique em Concluir para finalizar a instalação do DRIVE SDK.



INSTALAÇÃO DO SIGOPLUGIN®

Após concluir a instalação do DRIVE SDK, clique em avançar para instalar o SigoPlugin[®].

😸 SigoW3Plugin - InstallS	hield Wizard	×
2	Bem-vindo ao InstallShield Wizard do SigoW3Plugin	
	O InstallShield(R) Wizard instalará o SigoW3Plugin e computador. Para continuar, dique em Avançar.	m seu
	AVISO: Este programa está protegido por lei de dire autorais e tratados internacionais.	iitos
	< Voltar Avançar >	Cancelar

7. Pronto para Instalar o SigoPlugin[®]

Clique em Instalar para avançar

Pronto para instalar o programa O assistente está pronto para iniciar a instalação. Clique em Instalar para iniciar a instalação. Se desejar rever ou alterar alguma configuração de sua instalação, clique em Voltar. Clique em Cancelar para sair do assistente.	×
O assistente está pronto para iniciar a instalação. Clique em Instalar para iniciar a instalação. Se desejar rever ou alterar alguma configuração de sua instalação, clique em Voltar. Cliqu em Cancelar para sair do assistente.	
Clique em Instalar para iniciar a instalação. Se desejar rever ou alterar alguma configuração de sua instalação, clique em Voltar. Cliqu em Cancelar para sair do assistente.	2
Se desejar rever ou alterar alguma configuração de sua instalação, dique em Voltar. Cliqu em Cancelar para sair do assistente.	
	ie
InstallChield	
< Voltar	ar

Clique em concluir para finalizar a instalação do SigoPlugin[®].

lou o SigoW3Plugin com êxito. · do assistente.

8. Exclua o aplicativo FingerCaP da área de trabalho

Após finalizar a instalação, vá até a área de trabalho e exclua o atalho do aplicativo FIngerCap, conforme figura abaixo.



INSTALAÇÃO DO DRIVER DIGITAL PERSONA U 4500

Caso a sua empresa irá utilizar o Leitor Biométrico Digital Persona U 4500, execute os processos abaixo para instalar o Drive do leitor.



Reinicie o computador

Após terminar a instalação, irá aparecer uma mensagem para reiniciar o computador.

É necessário reiniciar o computador para concluir as configurações. Sendo assim, clique em "Yes" para reiniciar.



INSTALAÇÃO DO DRIVER FUTRONIC FS88

Caso a sua empresa irá utilizar o Leitor Biométrico Digital Futronic FS88, execute os processos abaixo para instalar o Drive do leitor.

Futronic Fingerprint Scanner Setup		222		\times	Futronic Fingerprint Scanner Setup
.	Welcome				
	This wizard will install Futronic Fingerprint Scanner Device Driver 10.0.0000.01.				
	Click Next to continue.				
					Driver successfully added to the driver store. It will be installed in device when you plug it in.
					Finish
			Next		

Após terminar a instalação, recomendamos que seja reiniciado o computador para concluir as configurações.